
kenfish PC控制平台使用说明书

一、连接平台

打开电源,等待系统启动,头舱蓝色LED闪烁时系统启动完成,打开电脑连接wifi名称为"kenfish-XXXX"的无线网络,密码: "12345678",打开控制平台kenfish.exe,平台会自动连接kenfish,平台右上角的绿灯在闪烁证明连接成功,如下图所示。



二、平台操作界面

1、控制

kenfish 可以实现前进、后退、左转弯、右转弯、上升、下潜、停止等运动姿态;实现 尾鳍仿生推进及尾鳍 + 螺旋桨混合推进两种动力方式;对头舱的灯进行开关操作,操作 界面如下图所示:



2. 数据反馈

平台能够实时反馈机器鱼各个模块的参数,包括模块状态(是否在线)、温度、湿度、尾舱尾鳍的摆动速度和方向、螺旋桨推进舱的各电机转速和舵机角度,电机顺时针转动为正逆时针转动为负、传感器舱传感器参数等,如下图所示:



3. 视频

平台成功连接 kenfish 后,会自动向 kenfish 请求视频,并显示在平台右上方的屏幕上;

4. 测试

平台可以对 kenfish 的各个模块进行单独控制测试,如下图所示:



5. 舵机调直

界面可以调整尾舱和螺旋桨舱舵机在静止状态的中位,按设置保存到 kenfish 的 flash 里,如下图所示:




6. 固件更新

可以通过平台对 kenfish 的 stm32 节点用户程序进行在线更新:



7. 调试窗口

为了调试方便,平台能够接收 Stm32 节点的调试打印信息:



Ps:最新版本的程序和开源代码可以在以下网址下载: https://github.com/yjlsmx/kenfish.git